



Cheie hasp rețea 10 calculatoare

Cu această cheiță HASP rețea, puteți rula CAS, PEDa sau PEDb într-o rețea de maximum 10 de calculatoare.



Descriere

Aplicațiile noastre sunt protejate cu ajutorul unor dispozitive fizice numite cheițe HASP. Acestea se montează pe portul USB al calculatorului.

Pentru instalarea aplicațiilor (versiunea cu o cheie de protecție de rețea), e nevoie să parcurgeți următorii pași:

1. Aplicația trebuie instalată pe fiecare calculator pe care se va lucra. Recomandarea noastră este ca acest lucru să fie făcut înainte de a începe lucrul efectiv.
2. Pentru o bună comunicare între server (sau stația pe care e instalată cheița și softul HASP License Manager) și celelalte stații este necesar ca toate acestea să fie legate în aceeași rețea, indiferent de tipul de alocare a adreselor IP. De asemenea, este necesar să fie adăugată o regulă care să permită comunicațiile prin portul 475 (atât TCP, cât și UDP) în soluțiile de firewall implementate.
3. Se instalează aplicația HASP License Manager ca aplicație (se poate instala și ca serviciu, însă va fi mai dificil de administrat) și recomandăm efectuarea unei setări, pentru ca aceasta să pornească în mod automat la deschiderea calculatorului. Acest lucru se poate realiza fie prin adăugare în folderul startup din Start Menu, fie ca înregistrare în registre. Pentru descărcarea aplicației, vă rugăm să accesați adresa: <ftp://ftp.cis-app.com/pub/hasp/hl/windows/installed/redistribute/lm/HASP...>
4. La fiecare 5 secunde, aplicația verifică în mod automat existența cheiței de protecție. Prin urmare, pentru o bună funcționare a aplicației, este foarte important ca sistemul la care e atașată direct cheița să ruleze fără probleme.

Alte sfaturi, indicații sau probleme comune pentru partea de rețea sunt descrise la: <http://www.formsyst.com/support/dongle-problems/hasp-network-dongles>.



Dacă întâmpinați anumite probleme sau aveți alte întrebări, vă rugăm să ne contactați. La nevoie, pentru a vă ajuta la instalare sau cu alte configurări, putem realiza o sesiune de remote desktop (cu ajutorul teamviewer).

Beneficii

Puteți testa până la 10 de persoane în același timp, prin instalarea softului achiziționat (CAS, PEDa sau PEDb) pe 10 de calculatoare, fără să mai achiziționați încă 10 de cheițe HASP, ci doar o singură cheiță de rețea. Testele efectuate sunt salvate pe fiecare calculator în parte.

Procedura De Achiziție

ATENȚIE: Aceste cheițe se pot achiziționa doar dacă ați achiziționat în trecut platforma respectivă (CAS, PEDa, PEDb) sau le achiziționați împreună cu platformele.

Obținerea cheiței HASP se face după următoarea procedură:

1. Se adaugă produsul dorit în coșul de cumpărături.
2. După adăugarea produsului în coș, mergeți la butonul „Comanda mea” și apăsați butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape, vi se va solicita completarea unui formular de comandă.



COGNITROM

Produse similare



SCALA DE ABORDARE STRATEGICĂ A COPINGULUI (SACS)



EVALUAREA NEUROPSIHOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII



CHESTIONARUL DE EVALUARE A SIMPTOMELOR COPILULUI-4 (CSI-4)



PLATFORMĂ DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII, 3 - 6/7 ani



Certificare
suplimentară SACS

Certificare
suplimentară NEPSY

Certificare
suplimentară CSI-4

Licență
suplimentară PEDa

Cheie hasp rețea 50
de calculatoare